

Aduro Hybrid app- og firmwareopdatering

Vi arbejder løbende på at forbedre Aduro Hybrid-appen og ovnens firmware for at øge stabilitet, sikkerhed og brugervenlighed. De fleste opdateringer indeholder en kombination af ydelsesforbedringer, fejlrettelser, sprogopdateringer samt nye funktioner, der understøtter flere ovnmodeller og markeder. Nedenfor finder du detaljer om den seneste opdatering.

Januar 2026 Update

App: Android 3.09 / iOS 3.25

Firmware: 706.16

Større forbedringer

- Forbedret registrering af optænding
 - Denne opdatering forbedrer, hvordan ovnen registrerer optænding, hvilket gør opstarten mere pålidelig. Under opstart kontrollerer systemet nu, at temperaturen stiger med mindst 12 °C. Derefter verificeres optændingen i løbet af de næste 15 minutter, hvor temperaturen skal stige yderligere 10 °C. Eltænderen er aktiv i op til 15 minutter, eller indtil temperaturen når 90 °C. Hvis optændingen mislykkes, vil et nyt optændingsforsøg først begynde, når temperaturen er faldet til under 85 °C. Disse forbedringer bidrager til at forhindre fejlagtige optændingsforsøg og sikrer en mere stabil drift af ovnen.
- Forbedret alarmstruktur og alarmmeddelelser
- Forbedret stabilitet ved firmwareopdatering
- Forbedret håndtering af nedbrud på iOS 18 og Android
- Forbedret tekstvisning under manuelle firmwareopdateringer
- Forbedret håndtering af grå skærm-problemer på visse Android-enheder

Nye funktioner

- Understøttelse af nye ovnmodeller
- Mulighed for tidszoneindstilling i appen
- Cloud-beskeder understøtter nu hyperlinks
- Dynamiske sliders tilføjet i justeringsmenuen
- Fuldskærmstilstand – swipe op for at vise navigationslinjen

Hvis din smartphone eller tablet ikke automatisk installerer opdateringer, kan du opdatere appen manuelt via din appbutik.

App Store (iOS):

<https://apps.apple.com/dk/app/aduro-hybrid/id1499349672>

Google Play (Android):

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbe.android.adurohybrid1>

Det er vigtigt, at både appen og ovnen har den nyeste softwareversion for at sikre korrekt funktion.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os på service@aduro.dk.